

<p align="center">Configurazione di Outlook con la BBS

IW0QNL</p> <p>E' attivo nella BBS il server POP3 e SMTP, con questo sistema e' possibile Mandare e ricevere messaggi PACKET attraverso outlook o altro programma di messaggistica. Il sistema e'◆semplice e di facile utilizzazione, ad esempio per mandare un messaggio a IW0RDV◆bisogna dal programma di posta mettere al posto del classico indirizzo di posta elettronica

"<span style="font-family: Arial; color:

black;">iw0rdv@libero.it" mettere

"<span style="font-family: Arial; color:

black;">iw0rdv@iw0qnl.iumb.ita.eu".
</p> <p>Prima di

configurare il programma di posta dovete collegarvi alla BBS nel link <span style="font-family: Arial; color:

black;">http://iw0qnlserver.ns0.it:3000 e quindi◆ se non siete registrati di registrarvi con◆ "Create account"

inserire il proprio nominativo e una password di vostra scelta, poi da COMMANDS scrivete "mybbs iw0qnl◆" in questo modo la bbs di appoggio in

packet diventa iw0qnl. Se non si fa questo NON si possono ricevere o mandare messaggi packet.
</p> <p><span

style="font-family: Arial; color: black;">Per configurare il programma di posta:
</p> <div>Su outlook quando viene chiesto

l'indirizzo email inserire: <span style="font-family: Arial; color:

black;">vostronominativo@iw0qnl.iumb.ita.eu
</div> <span style="font-family: Arial; color:

black;">Su server posta in arrivo (pop3) inserire:◆ iw0qnlserver.ns0.it
Su server SMTP inserire:◆ iw0qnlserver.ns0.it
 <span style="font-family: Arial;

color: black;">su Nome account il vostro <span style="text-decoration:

underline;">nominativo
su password la vostra password di accesso alla BBS
 <p><span

style="font-family: Arial; color: black;">Poi andate su proprieta' del vostro account appena creato e andate su◆SERVER, qui attivare◆ <span style="text-decoration:

underline;">AUTENTICAZIONE DEL SERVER◆ NECESSARIA e mettete lo stesso login e◆ password usato per l'accesso alla BBS.
</p> <p><span

style="font-family: Arial; color: black;">Infine andate su IMPOSTAZIONE AVANZATE e nella posta in uscita (SMTP) inserire il valore 8025
in Posta in arrivo (POP3) inserite il valore 8110</p>